Manuel d'utilisation

دليل المستخدم

Transfert de crédits

TransNET SMS et NET

Windows® Edition

Mobile J2ME Edition

BlackBerry® Edition

Android® Edition

TransNet V5

www.abbndz.net


Sommaire
الـفـهــرس

1. Installation :

a) Selon votre appareil télécharger l'un des fichiers suivants :
على حسب الجهاز المتوفر لديك قم بتحميل أحد الملفات التالية:
   1. **TransNet_512_AN.rar** (pour les appareils avec le système d'exploitation Android)
   2. **TransNET512_BB.rar** (pour les appareils BlackBerry©)
   3. **TransNET512_ME.rar** (pour les appareils mobiles, supportons les applications java mobile édition J2ME)
   4. **TransNET512_Min.rar** (pour les appareils mobiles, ne supportons pas les applications d'une taille supérieure à 250 ko)

b) Décompresser l'archive et copier le contenu dans votre carte mémoire.
c) Insérer la carte mémoire dans votre appareil et installer l'application.

Note : la version TransNET Windows® Edition s'installe avec **TransfertV5.12.exe** en choisissons l'option personnalisée :



2. Principe de l'application :

L'objectif de l'application est de communiquer avec les distributeurs pour commander des opérations de transfert de crédits soit par l'envoi des SMS vers une puce de distributeurs ou par une connexion réseau


Pour cela, l'application gère :

- une liste de distributeurs ;
- une liste de clients ;
- Une liste d'historique.


وظيفة البرنامج الاتصال بالموزعين من أجل القيام بعمليات تحويل الرصيد إما عن طريق إرسال رسائل قصيرة SMS أو الاتصال عبر الشبكة

و من أجل ذلك يقوم البرنامج بتسيير:

- قائمة الموزعين
- قائمة الزبائن
- قائمة العمليات السابقة.




3. Structure de l'application : (en Mode Expert)



F0 Logo (Initialisation)




F1 Fenêtre Principale




F10 Liste Distributeurs




F11 Détail Distributeur




F20 Liste Clients




F21 Détail Client




F30 Historiques Des jours



F31 Détail Total Jours




F32 Historiques De jour



F34 Détail Opération



F40 Paramètres N




F50 Affichage E





4. Configuration réseau local :


Tapez votre numéro (Client 999) et votre code pin




Tapez l'adresse IP locale de distributeur : ex : 127.0.0.1 ou 192.168.0.2…






Transfert de Crédits : TransNET
GPRS
100
100
150
200
250
+
-
00 00 00 00 00
7 8 9
4 5 6
1 2 3
<- 0 <
Effacer
Historique opérations F8
Liste Clients F10
Opération type
Vérifier le Crédit Alt+C
Paramètres Opérateur F5
Paramètres Générale F6
Tarification F7
A Propos F11
Information ...
Info
NET 5.12


Transfert de Crédits : TransNET
GPRS
100
100
150
200
250
+
-
00 00 00 00 00
7 8 9
4 5 6
1 2 3
<- 0 <
DJEZZY
Effacer
Transférer
Solde :
Votre solde est : 10 000 DA
Solde (2), Votre solde est : 10000 DA, le Solde de Distributeur est : 0 DA
Votre solde est : 10 000 DA
NET 5.12

Paramétrez de vos distributeurs en tapons le numéro de distributeur (pour l'envoi des SMS) et le numéro de port pour la connexion réseau puis réglez la tarification par « MAJ Prix » :











5. Configuration réseau WiFi :

Tapez votre numéro et le code Pin, sélectionnez IP Fixe et taper l'adresse de l'ordinateur sur laquelle sont installé les programmes serveur (Arrseli.exe ,Flexy.exe et Storm.exe) :











Paramétrez de vos distributeurs en tapons le numéro de distributeur (pour l’envoi des SMS) et le numéro de port pour la connexion réseau puis réglez la tarification par « MAJ Prix » :







N : Mode Normal


Pour affiché toutes les commandes et paramètre, retour au paramètres et en sélectionnons le « Mode Expert » :






E : Mode Expert







La tarification des distributeurs est utilisée pour calculer le prix d'achat.


6. Configuration Transfert Par SMS :






Avec la gestion par SMS vous devez regeler les soldes des distributeurs manuellement :







7. Configuration réseau Externe (NET) :



7.1 Enregistrement de l'adresse IP :


Lancez « Enregistrement IP » (SrvIP.exe), tapez le numéro que le voulez l'utiliser comme référence pour l'enregistrement de votre adresse IP au serveur :








Le programme « SrvIP.exe » servile votre adresse IP et l'enregistre au serveur si cette dernière est changée.


7.2 Récupération de l'adresse IP :













Paramètres
IP Fixe
Info
Adresse IP de Distributeur est
Ajour :
IP : 41.100.131.90
Partiel
Prix Min :
100
OK



Paramètres
IP Fixe
IP Auto
Net Srv :
abbn.byethost13.com
Net Dis :
0712345678
Net Pas :
Net Password
Net Date :
2013/02/08 19:42:18
Pourcentage
Partiel
Prix Min :
100
OK
Menu

7.3 Mappage des Ports :

Si votre connexion à internet est configurée avec Windows, vous n’avez pas besoin de mappage des ports, les connexions entrantes serons directement dirigées vers les programmes concernés, par contre si vous utiliser un routeur pour la connexion il faut rediriger les ports vers votre adresse IP locale, pour se là le programme « Enregistrement IP » (SrvIP.exe) redirige les connexions entrantes vers votre adresse IP locale dans votre routeur via UPnP, tout d’abord il faut activé la fonctionnalité UPnP dans votre routeur (Ex : Routeur D-Link DSL-2640U):







7.4 Test de la connexion :

Dans votre navigateur tapez l'adresse de distributeur + « : » + le port :
(Ex : **http://192.168.0.2:60302/)**

